

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MANUAL PARA CONFIGURAR EL ACCESO A LA RED INALÁMBRICA EDUROAM (Educational Roaming)

Configuración para computadores portátiles

1. Ingresar al portal: <https://cat.eduroam.org> y descargar el instalador de eduroam.
2. Seleccionar la Institución educativa: Universidad de las Fuerzas Armadas.
3. Se muestra por defecto el software de eduroam requerido.
4. Descargamos e instalamos el software para eduroam.
5. En la siguiente pantalla ingresamos el usuario de **MIESPE** (usuario@espe.edu.ec) y la contraseña.



6. Una vez finalizada la instalación, nos conectamos a la red inalámbrica **eduroam** y tenemos acceso a internet.



NOTA: El servicio no requiere de ninguna configuración adicional en otras Universidades.

Configuración para dispositivos móviles

Configuración para dispositivos móviles (Android)

- a. Seleccionamos y nos conectamos a la red inalámbrica **eduroam**, dentro de la conexión de eduroam en configuración avanzada seleccionamos los siguientes parámetros:

MétodoEAP: TTLS

Autenticación de fase 2: PAP

Certificado de CA: (Sin especificar)

Identidad: usuario@espe.edu.ec (usuario de MiESPE)

Identidad anónima: Dejar vacío

Contraseña: Contraseña de MiESPE



- b. Presionamos conectar y tenemos acceso a internet.



Configuración para dispositivos móviles (Iphone / iOS 7 o superior)

- a. Ingresar al portal: <https://cat.eduroam.org> y descargar el instalador de eduroam.
- b. Seleccionar la Institución educativa: Universidad de las Fuerzas Armadas.
- c. Se muestra por defecto el software de eduroam requerido.
- d. Descargamos e instalamos el software para eduroam.



- e. A continuación ingresamos el código de acceso al dispositivo.



- f. Ingresamos el usuario (usuario@espe.edu.ec) y la contraseña de **MiESPE**





g. Nos conectamos a la red inalámbrica **eduroam** y tenemos acceso a internet.

